

Tastencodes für "Taste senden"

Tasten

Wenn Sie nicht-ausdruckbare Tastatureingaben (wie z.B. die Tabulator- oder Rücktaste) oder Tastenbefehle, die Aktionen im aktiven Fenster auslösen (wie z.B. Bild-nach-oben-Taste), im Feld Tastatursequenz des Befehls Taste senden eingeben wollen, entnehmen Sie die entsprechenden Tastencodes der folgenden Tabelle. Geben Sie die Tastencodes in geschweiften Klammern ein. Sie können Klein- oder Großbuchstaben verwenden.

Taste	Code
Rücktaste	{BS} oder {BKSP} oder {BACKSPACE}
UNTBR-Taste	{BREAK}
Feststelltaste	{CAPSLOCK}
Löschen	{CLEAR}
ENTF-Taste	{DEL} oder {DELETE}
Nach-unten-Taste	{DOWN}
Ende	{END}
Eingabetaste	~ oder {ENTER}
ESC-Taste	{ESC} oder {ESCAPE}
Funktionstasten	{F1} bis {F16}
Hilfe	{HELP}
POS1-Taste	{HOME}
EINFG-Taste	{INSERT}
Nach-links-Taste	{LEFT}
NUM-Taste	{NUMLOCK}
Bild-nach-unten-Taste	{PGDN}
Bild-nach-oben-Taste	{PGUP}
Nach-rechts-Taste	{RIGHT}
Rollen-Taste	{SCROLLLOCK}
Tabulatortaste	{TAB}
Nach-oben-Taste	{UP}

Geben Sie die Zeichen, wie in der folgenden Tabelle dargestellt, mit geschweiften Klammern ein.

Zeichen	Code
geschweifte Klammer	{{ } oder {}
eckige Klammer	{[] oder {}
Zirkumflex	{^}
Klammer	{() oder {}
Prozentzeichen	{%}
Pluszeichen	{+}
Tilde	{~}

Kombinationstasten

Die folgende Tabelle zeigt, wie Tastenkombinationen eingegeben werden, die die Tasten ALT, STRG und die Umschalttaste beinhalten.

Kombinationstaste	Code	Beispiel
ALT	%	%{F4} steht für ALT+F4
STRG	^	^{F4} steht für STRG+F4
Umschalttaste	+	+{F4} steht für UMSCHALT+F4

Um eine Kombinationstaste auf mehrere Tastatureingaben zu beziehen, setzen Sie die entsprechenden Tastatureingaben in Klammern. Der Code +(xy) bedeutet beispielsweise, daß die Umschalttaste bei den Tastenanschlägen x und y gedrückt ist. Er ist also das Äquivalent zu +x+y.

Fehlerquellen

In den folgenden Fällen funktioniert "Taste senden" nicht:

- Es fehlt eine öffnende bzw. schließende Klammer.
- Ein Tastencode wurde falsch eingegeben.
- Die Tastatursequenz enthält mehr als 30.000 Zeichen.

Siehe auch